



Ustawienie programu Microsoft Outlook 2007 - Neostrada

1. Kliknij **Narzędzia** a następnie **Ustawienia kont...**



2. Na zakładce **Poczta e-mail** kliknij **Nowy...**



3. Wpisz imię i nazwisko oraz adres i hasło skrzynki pocztowej, postaw znacznik na dole w okienku i kliknij **Dalej**.

Dodawanie nowego konta e-mail

Automatyczne konfigurowanie konta
Kliknięcie przycisku Dalej spowoduje nawiązanie połączenia z serwerem poczty e-mail i skonfigurowanie ustawień konta usługodawcy internetowego lub serwera Microsoft Exchange.

Imię i nazwisko: Jan Kowalski
Przykład:

Adres e-mail: jan.kowalski@tutto.com.pl
Przykład:

Hasło: *****

Wpisz ponownie hasło: *****
Wpisz hasło podane przez usługodawcę internetowego.

Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów

< Wstecz Dalej > Anuluj

4. Konto jest widoczne w oknie ustawień. Kliknij **Zmień...**

Ustawienia kont

Konta e-mail
Możesz dodać lub usunąć konto. Możesz też wybrać konto i zmienić jego ustawienia.

Poczta e-mail | Pliki danych | Źródła danych RSS | Listy SharePoint | Kalendarze internetowe | Opublikowane kalendarze

Nowy... Napraw... **Zmień...** Ustaw jako domyślne Usuń ↑ ↓

Nazwa	Typ
jan.kowalski@tutto.com.pl	POP/SMTP (domyślnie wyślij z tego konta)

Wybrane konto e-mail dostarcza wiadomości e-mail do następującej lokalizacji:

Zmień folder **Foldery osobiste\Skrzynka odbiorcza**
w pliku danych C:\Documents and Settings\Agata\...\Outlook\Outlook.pst

Zamknij

5. Kliknij **Więcej ustawień...**

Zmianianie konta e-mail

Ustawienia internetowej poczty e-mail
Wszystkie te ustawienia są wymagane, aby konto e-mail działało.

Informacje o użytkowniku
Imię i nazwisko: Jan Kowalski
Adres e-mail: jan.kowalski@tutto.com.pl

Informacje o serwerze
Typ konta: POP3
Serwer poczty przychodzącej: merkury@tutto.com.pl
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): merkury@tutto.com.pl

Informacje o logowaniu
Nazwa użytkownika: nazwa
Hasło: *****
 Zapamiętaj hasło

Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

Testowanie ustawień konta
Po wypełnieniu informacji na tym ekranie zalecane jest przetestowanie konta przez kliknięcie przycisku poniżej (wymagane połączenie sieciowe).
Testuj ustawienia konta ...

Więcej ustawień ...

< Wstecz Dalej > Anuluj

6. Wpisz numer portu dla serwera poczty wychodzącej (SMTP) **587** i kliknij **OK**.

Ustawienia internetowej poczty e-mail

Ogólne Serwer wychodzący **Połączenie** Zaawansowane

Numery portów serwera

Serwer przychodzący (POP3): 110 Użyj domyślnych

Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)

Serwer wychodzący (SMTP): 587

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: Brak

Limity czasu serwera

Krótkie Długie 1 minuta

Dostarczanie

Pozostaw kopie wiadomości na serwerze

Usuń z serwera po upływie 10 dni

Usuń z serwera po usunięciu z „Elementów usuniętych”

OK Anuluj